

# Gestion des lecteurs extérieurs avec une zone réseau

## Test effectués

### Création manuelle du compte lecteur dans la zone réseau et distribution

- id : TEST\_SCOOP1
- mdp : Test\_SCOOP2
- code-barre : TEST\_SCOOP1\_CB
- recherche dans Alma
  - dans la boîte de recherche des transactions en douchant le code barre : utilisateur trouvé MAIS sans groupe utilisateur (donc transactions impossible) et sans catégorie d'utilisateur
  - dans la boîte de recherche des transactions en saisissant le nom ou le code-barre : OK (même remarque que ci-dessus)
  - dans la boîte de recherche des utilisateurs : OK (même remarque que ci-dessus)
- connexion dans Primo réseau : connexion OK - attention les prêts dans les institutions ne sont pas visibles
- connexion dans Primo institutionnel : OK - les transactions de toutes les institutions sont visibles
- modification du mot de passe depuis Primo réseau : il n'est pas transmis aux autres Primo
- modification du mot de passe depuis Primo insitution : il n'est pas transmis aux autres Primo
- redistribution du compte depuis la Network après les changements de mot de passe : le mot de passe mis à jour dans Primo réseau s'impose à toutes les institutions et vient effacer les modifications locales faites par l'usager

### Création manuelle du compte lecteur dans la zone réseau et dérivation depuis une institution

\* id : TEST\_SCOOP2

- mdp : Test\_SCOOP2
- code-barre : TEST\_SCOOP2\_CB
- recherche dans Alma (institution UBM)
  - dans la boîte de recherche des transactions en douchant le code barre : non trouvé
  - dans la boîte de recherche des transactions en saisissant le nom ou le code-barre : non trouvé
  - dans la boîte de recherche des utilisateurs : non trouvé
  - Remarque : lorsqu'on bascule le type de compte en compte externe, Alma le trouve...
- connexion dans Primo réseau : connexion OK - attention les prêts dans les institutions ne sont pas visibles
- connexion dans Primo institutionnel : OK - les transactions de toutes les institutions sont visibles
- modification du mot de passe depuis Primo réseau : il n'est pas transmis aux autres Primo
- modification du mot de passe depuis Primo insitution : il n'est pas transmis aux autres Primo
- redistribution du compte depuis la Network après les changements de mot de passe : le mot de

pas mis à jour dans Primo réseau s'impose à toutes les institutions et vient effacer les modifications locales faites par l'utilisateur

## **Création manuelle du compte lecteur dans une institution et dérivation depuis une autre institution**

## **Création manuelle du compte lecteur dans une institution et distribution**

From:  
<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - Le wiki du SGBm du Rebub

Permanent link:  
[https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration\\_configuration:alma:usagers:lecteurs\\_exterieurs?rev=1539010788](https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration_configuration:alma:usagers:lecteurs_exterieurs?rev=1539010788)

Last update: 2018/10/08 16:59

