









Tester l'authentification

A l'authentification, l'IDP doit renvoyer l'EPPN à l'application.

Etat des tests d'authentification dans les bacs à sable

Institution	Authentification externe sur Alma	Authentification externe sur Primo
BXSA		
IEP		
INP	NON TESTE	NON TESTE
UB		
UBM		

Alma

Entity ID à autoriser

IDP	Interfaces de production	Interfaces Bac à sable
BXSA	https://pudb-network.alma.exlibrisgroup.com/mng/login https://pudb-bxsa.alma.exlibrisgroup.com/mng/login	https://sandbox02-eu.alma.exlibrisgroup.com/mng/login
IEP	https://pudb-iep.alma.exlibrisgroup.com/mng/login https://pudb-network.alma.exlibrisgroup.com/mng/login	
INP	https://pudb-inp.alma.exlibrisgroup.com/mng/login https://pudb-network.alma.exlibrisgroup.com/mng/login	
UB	https://pudb-ub.alma.exlibrisgroup.com/mng/login https://pudb-ubm.alma.exlibrisgroup.com/mng/login https://pudb-inp.alma.exlibrisgroup.com/mng/login https://pudb-iep.alma.exlibrisgroup.com/mng/login https://pudb-bxsa.alma.exlibrisgroup.com/mng/login https://pudb-network.alma.exlibrisgroup.com/mng/login	
UBM	https://pudb-ubm.alma.exlibrisgroup.com/mng/login https://pudb-network.alma.exlibrisgroup.com/mng/login	

URL de connexion pour l'authentification externe

	33PUDB_1	33PUDB_5	33PUDB_NETWORK
BXSA	Institution 33PUDB_1 pour BXSA	Institution 33PUDB_5 pour BXSA	Institution 33PUDB_NETWORK pour BXSA
IEP	Institution 33PUDB_1 pour IEP	Institution 33PUDB_5 pour IEP	Institution 33PUDB_NETWORK pour IEP
INP	Institution 33PUDB_1 pour INP	Institution 33PUDB_5 pour INP	Institution 33PUDB_NETWORK pour INP

	33PUDB_1	33PUDB_5	33PUDB_NETWORK
UB	Institution 33PUDB_1 pour UB	Institution 33PUDB_5 pour UB	Institution 33PUDB_NETWORK pour UB
UBM	Institution 33PUDB_1 pour UBM	Institution 33PUDB_5 pour UBM	Institution 33PUDB_NETWORK pour UBM

Modifier son compte pour utiliser l'authentification externe

A partir de la zone réseau, éditer le compte. [authentification.png](#)

1. Renseigner le champ "Identifiant principal" avec votre login ENT suivi du nom de domaine de votre établissement¹⁾.
2. Changer le type de compte de interne à externe
3. Enregistrer et distribuer le compte aux institutions

Primo

Entity ID à autoriser

IDP	Interfaces de production	Interfaces Bac à sable
BXSA		https://primo-eu2.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/33PUDB_1 https://primo-eu2.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/33PUDB_2 https://primo-eu2.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/33PUDB_NETWORK
IEP		
INP		
UB		
UBM		

Adresses d'authentification

A partir des adresses suivantes, cliquer sur s'identifier et sélectionner l'établissement.

- https://primo-eu2.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=33PUDB_1_VU1
- https://primo-eu2.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=33PUDB_2_VU1
- https://primo-eu2.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=33PUDB_NETWORK_VU1

¹⁾

ex :fdahenne@u-bordeaux.fr

From:
<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - **Le wiki du SGBm du Rebus**

Permanent link:
https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:exploitation:gestion_des_environnements:authentification?rev=1520954469

Last update: **2018/03/13 16:21**

