

Tester l'authentification

Alma

URL de connexion pour l'authentification externe

	33PUDB_1	33PUDB_2	33PUDB_NETWORK
BXSA	Institution 33PUDB_1 pour BXSA	Institution 33PUDB_2 pour BXSA	Institution 33PUDB_NETWORK pour BXSA
IEP	Institution 33PUDB_1 pour IEP	Institution 33PUDB_2 pour IEP	Institution 33PUDB_NETWORK pour IEP
INP	Institution 33PUDB_1 pour INP	Institution 33PUDB_2 pour INP	Institution 33PUDB_NETWORK pour INP
UB	Institution 33PUDB_1 pour UB	Institution 33PUDB_2 pour UB	Institution 33PUDB_NETWORK pour UB
UBM	Institution 33PUDB_1 pour UBM	Institution 33PUDB_2 pour UBM	Institution 33PUDB_NETWORK pour UBM

Modifier son compte pour utiliser l'authentification externe

A partir de la zone réseau, éditer le compte.

3. Enregistrer et distribuer

2. Changer le type de compte de interne à externe

1. Renseigner ici votre login ent suivi du nom de domaine de votre établissement

1. Renseigner le champ "Identifiant principal" avec votre login ENT suivi du nom de domaine de votre établissement¹⁾.
2. Changer le type de compte de interne à externe
3. Enregistrer et distribuer le compte aux institutions

Primo

Adresses d'authentification

A partir des adresses suivantes, cliquer sur s'identifier et sélectionner l'établissement.

- https://primo-eu2.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=33PUDB_1_VU1
- https://primo-eu2.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=33PUDB_2_VU1
- https://primo-eu2.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=33PUDB_NETWORK_VU1

1)

ex :fdahenne@u-bordeaux.fr

From:
<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - **Le wiki du SGBm du Rebub**

Permanent link:
https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:exploitation:gestion_des_environnements:authentification?rev=1519119208

Last update: **2018/02/20 10:33**

